

Rengöring och desinficering av kalvbås

1. Ta bort gödsel och allt annat organiskt material.
2. Spola rent med vatten. Använd gärna ljummet vatten, max 45° C.
3. Applicera en 1-4 % lösning, beroende på smutsighet, av ULTRAFOAM med skumspruta. Börja nerifrån.
4. Låt verka i 20 till 45 minuter skölj sedan av med rent vatten. (Om utomhus skölj gärna med högtryck och undvik direkt solljus på produkten. Skummet ska inte torka före avsköljning.)
Låt torka.
5. Applicera en 1,25 % lösning AGACID 5+.
Låt verka i 30 min.

Desinfektionsmedlet behöver inte sköljas bort.
6. Om problem med Kryptosporidier:
Applicera 2 % lösning av AGAKOK 2.5.
Låt verka i minst 120 min.

Brukslösning av AGAKOK behöver inte sköljas bort efteråt.
7. Rengör den använda utrustningen.
Låt hyddor och golv torka innan nya kalvar anländer.

